

# Node Red auf Loxberry installieren

Node Red auf einer laufenden Loxberry Umgebung installieren

## Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. SSH Verbindung mit Putty → mit loxberry anmelden
2. Superuser Rechte holen mit → **su -** → Enter und das Root Passwort eingeben

(ACHTUNG: Bitte auf das "-" nach dem "su" Befehl achten!)

1. Copy & Paste → `bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered)`

1. 3 mal mit "y" bestätigen...

1. Installation läuft dies dauert einige Minuten...

[fetch?id=265041&d=1599734690](#)

1. Dann kommt ein Fehler... Es wird was gelöscht was es nicht gibt... funktioniert aber trotzdem..

1. Copy & Paste → `systemctl enable nodered.service`

mit diesem Code Startet Node Red im Hintergrund automatisch bei jedem Reboot...

1. Copy & Paste reboot

jetzt sollte Node Red automatisch starten und ist erreichbar unter `https://<ip/hostname>:1880`

1. Bei Node Red einen Node hinzufügen hier im Beispiel node-red-contrib-loxone

Auf die Drei Striche drücken -> Palette verwalten

[fetch](#)

im Tab Palette auf "Installieren" klicken und nach Loxone suchen

Beim gewünschten Node auf installieren drücken

[fetch?id=265043&d=1599735709](#)

Sollte ich was vergessen haben bitte einfach melden DANKE

## Verwandte Artikel

### Inhalt nach Stichwort

From: <https://wiki.loxberry.de/> - **LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS**

Permanent link: [https://wiki.loxberry.de/howtos\\_knowledge\\_base/node\\_red\\_auf\\_loxberry\\_installieren?rev=1662729227](https://wiki.loxberry.de/howtos_knowledge_base/node_red_auf_loxberry_installieren?rev=1662729227)

Last update: **2022/09/10 12:17**